

```
root@freebsd:~ # ipfw -t add allow tcp from any to any out
Segmentation fault (core dumped)
```

ipfw.c line 5362

```
5361 bp_alloc(&bp, 4096);
5362 show_static_rule(&g_co, &sfo, &bp, rule, NULL);
5363 printf("%s", bp.buf);
5364 bp_free(&bp);
```

ipfw.c line 2165 the "cntr" is NULL

```
2189
2190     if (twidth == 0) {
2191         strcpy(timestr, ctime(&t));
2192         *strchr(timestr, '\n') = '\0';
2193         twidth = strlen(timestr);
2194     }
2195     if (cntr->timestamp > 0) {
2196         t = _long_to_time(cntr->timestamp);
2197     }
2198     strcpy(timestr, ctime(&t));
```